


Guia do Usuário


- Baixar o ISOBER na loja de aplicativo do seu celular

Com seu celular em mãos, entre na loja de aplicativo e baixe o aplicativo ISOBER




- Abrir o ISOBER

Após baixar o aplicativo do ISOBER, inicie ele, irá aparecer a tela inicial a Tela Inicial do ISOBER / Entrar com usa conta no ISOBER tela de início onde poderá selecionar 3 opções “Log in with Facebook”; “Log in with Google”; “Log in as a guest”.




- Pagina home sem um dispositivo

A página principal do aplicativo sem nenhum dispositivo conectado terá o botão “Device List” onde ao clicar ira procurar pelo dispositivo ligado mais próximo.




- Ligar o dispositivo próximo ao celular e deixar o bluetooth ligado

Depois de ligar o dispositivo, ir na tela do ISOBER e clicar em “Device List” aparecerá o Nome do seu dispositivo e basta clicar para conectar.




- Selecionar o seu dispositivo / Aparece App ligado no dispositivo

Ao clicar no nome do dispositivo irá aparecer a na tela principal o Botão Test.




- Clicando em Test e fazendo o Test

Ao clicar no botão test o dispositivo irá solicitar o sopro e irá abrir a câmera frontal na tela do seu celular, após realizar o sopro o aplicativo irá tirar uma foto e salvar.




- Histórico

No histórico poderá ser encontrado todos os testes feito com o aplicativo, assim como a data e horário dos testes.




- Registros com e sem álcool

Ao clicar em um registro no histórico poderá ver dois tipos de registro, um com a cor roxa sinalizando que não teve nenhum índice de álcool e outro com a cor amarela sinalizando que teve índice de álcool.




- Informações do dispositivo

Na tela Principal ao clicar na terceira opção com o ícone de “i” poderá ver as informações do dispositivo.



- Configurações

Na guia de configurações tem como funções, exportar dados, ativar ou desativar câmera, ativar ou desativar GPS, Ativar ou desativar Lembrete de calibração, o som ao detectar álcool



- Desconectar

Nas configurações no final da tela terá o botão “Log out” ao clicar nele você será desconectado e enviado de volta a tela inicial

